

# VIMP documentation



# Table of contents:

- Wichtige Einstellungen
  - Portaltitel und Metadaten ändern
  - E-Mail-Versand
  - Rich Text Editor
  - Transcoding Einstellungen
  - Rollenberechtigungen
  - Favicon

# Wichtige Einstellungen

Folgende Einstellungen sollten Sie direkt zu Beginn anpassen bzw. vornehmen:

## Portaltitel und Metadaten ändern

Unter **Konfiguration -> Basis -> Portal** ändern Sie bitte den Portaltitel, die Portalbeschreibung, die Portalschlüsselwörter, die E-Mail-Adresse des Portals sowie den Copyright-Hinweis auf Ihre Daten ab.

Bitte prüfen Sie auch nochmals die Web-Adresse. Diese muss entsprechend Ihrer vollständigen Domain lauten, unter der die VIMP-Installation erreichbar ist (inkl. https://).

## E-Mail-Versand

Den E-Mail-Versand richten Sie unter **Konfiguration -> Basis -> E-Mail** ein. Wählen Sie zwischen nativem Versand (über den VIMP-Server) und Versand über einen externen SMTP-Server. Wir empfehlen letztere Variante. Konfigurieren Sie die Versandmethode über die weiteren Konfigurations-Parameter auf der Seite.

## Rich Text Editor

Für eine komfortablere Formatierung von Text in Eingabefeldern können Sie einen Rich Text Editor (RTE) aktivieren. Wählen Sie unter Konfiguration -> Komponenten -> Komponenten-Einstellungen -> Rich-Text-Editor zwischen dem CKEditor und dem TinyMCE.

## Transcoding Einstellungen

Entscheiden Sie sich beim Transcoding zwischen dem Standard-OpenSource-Transcoding oder dem externen Transcoding Webservice. Die Auswahl treffen Sie

unter **Konfiguration -> Transcoding -> Transcoding-Einstellungen -> Transcoder-Typ**.

Der Transcoding Webservice muss extra installiert werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in unseren [FAQ](#).

Für das OpenSource-Transcoding empfehlen wir, Paralleles Transcoding zu aktivieren. Des Weiteren empfehlen wir, natives HLS folgendermaßen zu aktivieren:

**Konfiguration -> Transcoding -> Transcoding-Einstellungen -> Transcoding OpenSource:**

- Native HLS-Unterstützung aktivieren

**Konfiguration -> Streaming -> Streaming-Einstellungen:**

- Streaming aktivieren: On
- Streaming-Protokoll: Natives HLS
- Adaptive Bitrate Streaming (ABR) aktivieren: On

Native HLS provides many of the benefits of a real streaming server without having to have one installed.

## Rollenberechtigungen

Bitte prüfen Sie auch gleich die Rollenberechtigungen, insbesondere für die Administrator-Rolle. Öffnen Sie dazu in der oberen Linkleiste der Administrationsoberfläche den Punkt „Rollen & Berechtigungen“ und bearbeiten Sie die Berechtigungen der Administrator-Rolle.

Da Administratoren normalerweise Zugriff auf alle Funktionen haben sollten, ergibt es Sinn, in dieser Rolle alle Berechtigungen zu aktivieren. Sie können das mit einem Klick auf „Alle markieren“ am Ende der Berechtigungsliste machen.

Prüfen Sie entsprechend auch die Berechtigungen der anderen Rollen, die Sie einsetzen möchten.

# Favicon

Ändern Sie, wenn möglich, auch noch das Favicon Ihrer VIMP-Installation in Ihr eigenes. Das Standard-Favicon ist im Verzeichnis web/ Ihrer VIMP-Installation zu finden und kann dort einfach mit Ihrem Favicon ersetzt werden.

 [PDF herunterladen](#)