

VIMP documentation



Table of contents:

- API (Nicht verfügbar in VIMP Light)
 - API-Keys
 - API-Key hinzufügen/bearbeiten

API (Nicht verfügbar in VIMP Light)

Über die VIMP-API können Sie von anderen Anwendungen aus auf VIMP-Inhalte zugreifen. Die API lässt sich unter Konfiguration -> API aktivieren.

Über die URL www.IhreDomain.de/api (ersetzen Sie IhreDomain.de mit der Domain, unter der VIMP erreichbar ist) erhalten Sie eine ausführliche Beschreibung der verfügbaren API-Methoden.


Über dieselbe URL wird auch auf die API zugegriffen, z.B.

`www.IhreDomain.de/api/getMedia?apikey=<apikey>`

API-Keys

Über das Backend können Sie beliebig viele API-Keys für unterschiedliche Anwendungen erstellen.

Klicken Sie auf den Link "**API-Keys**" im oberen Linkbereich, um die API-Key-Verwaltung zu öffnen.



Name	Apikey	Token lifetime	Created at	Status
<input type="checkbox"/>	Test	-1	May 7, 2015 12:20:59 PM CEST	legal
<input type="checkbox"/>		-1	July 28, 2021 11:19:43 AM CEST	legal

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

- **Bearbeiten:** Öffnet die API-Key-Bearbeitung.
- **Löschen:** Löscht den entsprechenden API-Key.

API-Key hinzufügen/bearbeiten

Zum Hinzufügen neuer API-Keys klicken Sie einfach auf den „Hinzufügen“ Button auf der Übersichtsseite.

Geben Sie dem API-Key einen eindeutigen Namen, über den Sie ihn in der API-Key-Verwaltung identifizieren können.

Geben Sie anschließend Ihren Wunsch-API-Key ein oder lassen Sie einen zufälligen über den „Generator“-Link erstellen. Die Zeichenlänge können Sie über *Konfiguration -> API* festlegen.

Die Laufzeit des Tokens können Sie individuell festlegen.

Setzen Sie abschließend den gewünschten Status des API-Keys.

Die erscheinende Maske ist identisch zur Bearbeiten-Maske:

Edit Apikey – Test

Name

Apikey

[Generator](#)

Token lifetime

Value in Seconds; special values: -1 => default value, 0 => unlimited lifetime

Status

 PDF herunterladen