

VIMP documentation



Table of contents:


- Profelfeld- und Medienfelder-Konfiguration
 - Profelfeld hinzufügen/bearbeiten
 - Sprachauswahl
 - Profelfeld-Eigenschaften
 - Anzeige-Eigenschaften
 - Beschreibung
 - Profelfeld-Einstellungen
 - Benutzer-Feld-Einstellungen

Profilfeld- und Medienfelder-Konfiguration

VIMP ermöglicht es, die Profildfelder der Benutzerprofile sowie Medienfelder individuell zu konfigurieren. Da sich die Verwaltung der Profildfelder sowie der Medienfelder fast gleicht, beschränken wir uns im Folgenden bei der Beschreibung der Funktionen auf die Profildfelder. Sie gilt jedoch gleichermaßen auch für die Medienfelder.

Klicken Sie auf den Link "**Benutzer-Felder**" im oberen Bereich, um zur Profildfeld-Verwaltung zu gelangen.

In der Hauptübersicht sehen Sie die Liste der vorhandenen Profildfelder.



Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

- **Bearbeiten:** Öffnet die Profildfeldbearbeitung.
- **Statusänderung:** Abhängig vom aktuellen Status des Profildfeldes kann der Status geändert werden (z.B. „Sperrern“).
- **Löschen:** Wenn Sie auf "Löschen" klicken, wird das Benutzerfeld als aus dem Portal gelöscht markiert. Es verbleibt zwar im System und kann weiterhin im Verwaltungsbereich verwaltet werden, ist aber im Portal nicht mehr aktiv. Es kann in einem zweiten Schritt endgültig gelöscht werden.
- **Einstellungen:** Öffnet die Einstellungen zum Profildfeld.

Profelfeld hinzufügen/bearbeiten

Durch Klick auf den Link „Bearbeiten“ im Kontext-Menü gelangen Sie zur Bearbeitungsmaske des entsprechenden Eintrags. Durch alternativen Klick auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche können Sie ein neues Profelfeld hinzufügen.

Sprachauswahl

User fields index > firstname

Edit user field – First name

English

Arabic

Bulgarian

Chinese

French


German

Italian

Polish

Wählen Sie die Sprache des Profelfeldes über die eingeblendeten Sprach-Schaltflächen.

Profelfeld-Eigenschaften



The screenshot shows a form with three input fields. The first field is labeled 'Field name *' with a tooltip that says '(The field name must not start with a number and must not contain any spaces.)'. The input contains the text 'test'. The second field is labeled 'Type *' and contains the text 'String'. The third field is labeled 'Weight *' and contains the text '0'.

Feld-Name:

Ein eindeutiger Feld-Name, der zur Identifikation des Profelfeldes dient.

Typ:

Der Typ des Profelfeldes (Zeichenkette, Zahl, Text, Datum, Auswahl, Land, Verfügbare Sprache, Sprache, Hyperlink, Datetime, Checkbox).

Gewichtung:

Legen Sie die Reihenfolge der Profelfelder über die Gewichtung fest (aufsteigend).

Anzeige-Eigenschaften




A screenshot of a form field labeled "Display name *". The input field contains the text "test".

Anzeige-Name:

Feldname, wie er im Portal in der entsprechenden Sprache angezeigt wird.

Beschreibung



A screenshot of a rich text editor titled "Description". The editor has a toolbar with icons for bold, italic, underline, bulleted list, numbered list, link, unlink, image, table, and source. The text area contains the following Lorem Ipsum text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet." The status bar at the bottom left shows "body p".

Beschreibung:

Eine beschreibende Erklärung zum Profelfeld.


Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die "Speichern"-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf "Abbrechen".

Profelfeld-Einstellungen

Durch Klick auf den Link „Einstellungen“ im Kontext-Menü können Sie erweiterte Einstellungen des Profelfeldes vornehmen.

Benutzer-Feld-Einstellungen

User field settings – First name



Default value

Maximal length

20

Required

Hidden

Registration

Read-only

Standard-Wert:

Die Standardwert-Vorgabe des Profelfeldes.

Maximale Länge:

Die Maximale Zeichenlänge des Profelfeldes.

Benötigt:

Pflichtfeld-Definition des Profelfeldes.

Versteckt:

Versteckt das Feld im Frontend.

Registrierung:

Legt fest, ob das Benutzerfeld auch im Registrierungsformular erscheinen soll.

Read-only:

Haken Sie diese Option an, wenn das Feld durch den Benutzer nicht editierbar sein soll (außer einmalig bei der Registrierung oder beim Upload).

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die “Speichern”-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf “Abbrechen”.

 [PDF herunterladen](#)